

Система автоматического обновления программы «Электросеть»

Начиная с версии программы «Электросеть» 5.21 появился модуль автоматического обновления программы. Автоматическое обновление значительно упрощает обновление программы для администраторов сети.

Программа «Электросеть» при запуске проверяет на сервере обновлений новые версии программы и сообщает об этом пользователям. Для обновления программного комплекса администратору достаточно обновить серверную часть комплекса, используя программу с упрощенным функционалом, а клиентские части обновятся сами при очередном запуске.

Внимание! По умолчанию клиентские части при обновлении скачивают новую версию из интернета с сайта <http://elenet-update.ertrade.ru>. Если у вас заблокирован интернет, то необходимо разрешить доступ к указанному сайту.

Для обновления программы добавлено приложение updman.exe - менеджер обновлений электросети. Для работы с ним необходимо сделать разовую первичную настройку.

Настройка серверной части:

После установки серверной части зайдите в папку программы (по умолчанию C:\Program Files (x86)\ERTrade\Электросеть\Admin\) и запустите менеджер обновлений updman.exe

1. Убедитесь, что в заголовке значится «Менеджер обновление - Электросеть.сервер»
2. Программа загрузит через интернет список доступных обновлений. Новые обновления будут со статусом (не устанавливалось).
3. Перед тем как установить новые обновления в первый раз необходимо настроить их получение. Для этого перейдите на вкладку настройки и укажите:

- Тип источника: **Http сервер**
- Адрес: **<http://elenet-update.ertrade.ru>**
- Логин и пароль

Для получения логина и пароля обратитесь к технической поддержке по почте: info@ertrade.ru

4. Если в вашей организации для подключения к интернету используется прокси, настройки можно указать нажав кнопку «Прокси» справа от адреса.

5. Установка серверной части окончена.

После установки обновления серверной части автоматически запустится конфигуратор базы данных для обновления базы. Пройдите все шаги мастера обновления базы.

Настройка клиентской части:

При переходе на автообновления «Электросети» рекомендуется установить клиентскую часть программы на каждую машину отдельно, а не использовать общую папку в сети.

1. Запустить менеджер обновлений из директории установки клиента (по умолчанию C:\Program Files (x86)\ERTrade\Электросеть\)

Убедитесь, что в заголовке значится «Менеджер обновление - Электросеть.клиент»

2. Укажите настройки подключения к серверу обновлений:

- Тип источника: **Http сервер**
- Адрес: **http://elenet-update.ertrade.ru**
- Логин и пароль

3. Если в вашей организации для подключения к интернету используется прокси, настройки можно указать нажав кнопку «Прокси» справа от адреса.

4. Можно дополнительно указать сетевую папку для обновлений. Если клиент обнаружит обновление в этой папке он не будет скачивать его из интернета, а возьмет из нее. Что может сэкономить трафик, если у вас много клиентов в одной сети.

5. Для клиентов, не имеющих доступа к интернету, возможна настройка обновлений, через файловую систему. Для этого укажите:

- Тип источника: **Файловая система**
- Адрес: Укажите папку с обновлениями из пункта 4.

Тогда эти клиенты смогут получать обновления, скачанные клиентами имеющими доступ к интернету.

Примечание:

Чтобы не вносить настройки на каждом клиенте отдельно их можно экспортировать в папку с настройками для подключения базы Электросети (обычно она открыта в сети и доступ к ней есть у всех клиентов).

Просто нажмите кнопку экспортировать настройки и укажите базы, в папки которых будут скопированы настройки обновления. При подключении к этим базам клиенты автоматически скопируют и перезапишут свои настройки обновления.

Перед экспортированием настроек убедитесь, что вы их применили (когда настройки применены кнопка применить недоступна).

Если в вашей организации используется смешанный способ обновления (по интернету и через файловую систему), то экспорт настроек вам не подходит, так как клиенты обнаружив в папке с настройками для подключения базы новые настройки обновления используют их и перезаписывают текущие. Если вам потребуется настроить часть клиентов через файловую систему просто удалите из папки с базой файл «Электросеть.Клиент.xml»

6. Настройка клиентской части завершена.

Обратите внимание что после первичной настройки клиента специально запускать менеджер обновлений для их установки не требуется.

После запуска Электросети она запустит автоматический режим обновления. Проверит наличие новых версий, свернется с версией сервера и обновится до версии, установленной на сервере.